

Installatie Roparun bestanden op een TomTom (oude type)

Het publicatiepakket van de Roparun route bestaat uit verschillende onderdelen.

Voor een goed begrip van de route instructies en bijv. de ABC- verboden is het van belang om eerst het wedstrijdreglement en het Lees mij bestand dat bij de bestanden wordt meegeleverd te lezen! .

De bestanden in het pakket geven aan welke route het betreft. Route Parijs betreft de Franse route van Parijs naar Rotterdam. Route Hamburg betreft de Duitse route van Hamburg naar Rotterdam.

De Tomtom-bestanden bestaan altijd uit OV2 bestanden en bijbehorend icoon als BMP-bestand, met dezelfde naam. Voor o.a. CP's en gevaarlijke punten zijn geluidsignalen voor het naderen toegevoegd als WAV-bestand met dezelfde naam. Binnen TomTom kun je deze als nuttige punten aan- en uitzetten.

Het Tomtom pakket bevat:

- Routepunten (om de 100m op de route)
- ABC-verboden en "toegestaan"-aanduidingen (handig voor chauffeurs van betreffende voertuigen)
- Gevaarlijke punten en feestelijkheden (alleen in de definitieve versie)
- Roparun-punten, zoals CP's, WC's, Milieuplaatsen (alleen in de definitieve versie)
- Bijbehorende iconen met dezelfde bestandsnaam

Handleiding installatie Roparun punten op Tomtom

Alle Roparun route informatie voor de TomTom wordt als zogenaamde Nuttige Plaats (NP) - ook wel Points of interest (Poi's) genoemd - aangeleverd in de vorm van een OV2- en een bijbehorend BMP-bestand en eventueel WAV-bestand. Er wordt dus geen navigeerbare route aangeleverd.

De lopersroute bestaat uit icoontjes van lopertjes met een knalgele achtergrond. Deze pictogrammen zijn helder op het scherm en staan om de honderd meter over het hele traject. Ze zijn te vinden als zogenaamd Nuttige Plaats (NP). Mocht je van de route af zijn en terug naar de route willen, kun je naar de dichtstbijzijnde NP (bijv. _RrPa13- ***) navigeren.

Ook de bijzondere punten zoals ABC-verboden, omleidingen, WC's en controleposten zijn worden als zogenaamd NP aangeleverd. Zie voor de gebruikte pictogrammen de tabel hierboven.

Elk TomTom-navigatiesysteem wordt geleverd met verschillende vooraf geïnstalleerde POI's en je kunt er gemakkelijk nog meer installeren. De procedure voor het installeren en verwijderen is afhankelijk van je navigatiesysteem en de software die je gebruikt om je navigatiesysteem via de computer bij te werken. De methode om de Poi's op de Tomtom te zetten verschilt bij oudere en nieuwere systemen, maar ook bij smart phones.

Verwijder altijd eerst de eerder geïnstalleerde Roparun bestanden, zodat er geen verwarring kan ontstaan.



Let op dit werkt bij de wat oudere systemen van TomTom


Ga als volgt te werk:

Heb je een concept versie van de bestanden op je TomTom gezet, haal die er dan af vóórdat je de nieuwe erop zet. Doe dit in ieder geval vóór de Roparun, om verwarring te voorkomen met de definitieve bestanden:


- Via Tomtom Home -> Beheer mijn Tomtom/Rider -> Nuttige Plaatsen -> Roparun items aanvinken en verwijder items van navigatiesysteem.
- Via de windows verkenner: selecteer in de TomTom-kaartsmap (bijv: *** europe) alle bestanden die beginnen met _Rr.

Na het unzippen zet je middels de windows verkenner de OV2- en BMP-bestanden met nuttige plaatsen in de map waar ook de door jou gebruikte TomTom-kaart in staat (bijv: in de map *** europe).

Je kunt vervolgens per categorie bij beheer NP deze aan- en uitzetten op scherm zoals **ABC-verboden en omleidingen**.

Als het goed is moet je vervolgens bij navigeer naar NP de verschillende omleidingspunten kunnen zien met dit icoon: 

Voor de WC's en Controlepunten zou je waarschuwingen kunnen aanzetten zodat je bij nadering wordt gewaarschuwd.

Voor de andere NP's is dat niet aan te bevelen, zoals bij de lopertjes  en ABC, want dan blijft je TomTom de hele route toeteren.

